

# Almohadón Emoji Enamorado Cisne D'Primera®

Técnica:	Crochet
Marca:	Cisne
Tema:	Accesorios Kids Amigulove

**Grado de Dificultad:** 2

**Materiales:**

- 2 ovillos de **Cisne D' Primera** Amarillo N° 00168
- 1 ovillo de **Cisne D' Primera** Rojo N° 00330
- 1 ovillo de **Cisne D' Primera** Negro N° 0000N
- Agujas de crochet N° 3 y 5
- Aguja lanera
- Relleno de almohadón de 20 cm
- Tijera

## TÉCNICAS UTILIZADAS

**Técnica de tejido circular:** al iniciar la Vu siempre se deben levantar las CAD DE SUBIDA necesarias para darle altura al P que vamos a tejer (MP, MV, V, etc.) y cerrar con 1 PC al finalizarla.

**Técnica de tejido recto:** a partir de un nudo de inicio se teje una CAD DE BASE, al comenzar cada H se levantan las CAD DE SUBIDA necesarias para darle altura al P que vamos a tejer (MP, MV, V, etc.) y al finalizarla giramos el tejido para comenzar la SIG.

## PUNTOS UTILIZADOS Y ABREVIATURAS

**AM:** Anillo Mágico; **CAD:** Cadena; **MP:** Medio Punto/Punto Bajo; **MV:** Media Vareta/Medio Punto Alto; **V:** Vareta/Punto Alto; **VD:** Vareta Doble/Punto Alto Doble; **P/Ps:** Puntos/s; **PC:** Punto Corrido/Raso/Deslizado; **AUM:** Aumento; **DISM:** Disminución; **SIG:** Siguiente/s, **H:** Hilera; **Vu:** Vuelta.

## EXPLICACIONES ESPECIALES

**AUM:** 2 P que pican en el mismo P de base.

**MUESTRA: 19 V = 10 cm. 10 hileras = 10 cm.** Tejido con **Cisne D'Primera** y **Aguja 3** en Vareta. CHEQUEA TU MUESTRA y utiliza la medida de aguja necesaria para que coincida con la muestra.

Las indicaciones están realizadas para un diámetro de **18 cm.**

## NOTAS

- La tensión del tejido debe ser apretado para que no ceda con el uso en el tiempo.
- El diámetro del tejido debe ser 2 cm menor al diámetro del relleno para que el almohadón quede bien armado.
- Como la funda del almohadón queda totalmente cerrada se lava con el relleno incluido, se recomienda lavado con agua fría, centrifugado suave y secado a la sombra.

## REALIZACIÓN

### PIEZA X 2 (FRENTE Y DORSO). Diagrama 1

**Tejido circular:** al inicio de cada Vu levantar siempre 3 CAD DE SUBIDA para darle altura a la V.

1. Con **Cisne D'Primera Amarillo** y **Aguja de Crochet N° 3** tejer 1 AM con 16 V y cerrar con 1 PC (16).
2. 1 AUM x P y cerrar con 1 PC (32).
3. (1 V, 1 AUM)\*, repetir (\*) toda la Vu y cerrar con 1 PC (48).
4. (2 V, 1 AUM)\*, repetir (\*) toda la Vu y cerrar con 1 PC (64).
5. (3 V, 1 AUM)\*, repetir (\*) toda la Vu y cerrar con 1 PC (80).
6. 1 V x P, cerrar con 1 PC (80).
7. (4 V, 1 AUM)\*, repetir (\*) toda la Vu y cerrar con 1 PC (96).
8. 1 V x P, cerrar con 1 PC (96).
9. 1 V x P, cerrar con 1 PC (96), cortar la hebra de la PIEZA 1, rematar y prolijar. Quedan 18 cm de diámetro. Al tejer la PIEZA 2 (FRENTE) no cortar la hebra para luego unir tejiendo a la PIEZA 1 (DORSO).

### CORAZÓN x 2. Diagrama 2. Tejido circular

1. Con **2 hebras juntas de Cisne D'Primera Rojo** y **Aguja de Crochet N° 5** tejemos en 1 AM: 3 CAD, 3 VD, 1 CAD, 3 V, 1 CAD, 1 VD, 1 CAD (pico del corazón), 3 V, 1 CAD, 3 VD y 3 CAD. Cerrar el AM, tejer 1 PC en el centro del anillo, rematar y cortar la hebra de 30 cm para luego coser al FRENTE.


### SONRISA. Diagrama 3. Tejido recto

1. Con **2 hebras juntas de Cisne D'Primera Negro** y **Aguja de Crochet N° 5**, tejemos una CAD DE BASE con 17 CAD, levantamos 1 CAD DE SUBIDA y tejemos 1 MP x P (17).
2. Girar el tejido y tejer: 1PC, 1 MP, 2 MV, 2 V, 5 VD, 2 V, 2 MV, 1 MP, 1 PC (17), rematar con 1 CAD AL AIRE y cortar la hebra de 30 cm para luego coser al FRENTE.


### MONTADO Y TERMINACIÓN

1. Coser OJOS y SONRISA al FRENTE (PIEZA 2) según fotos.
2. Colocar las PIEZAS FRENTE y DORSO enfrentadas del revés y picando ambos P de cada PIEZA a la vez unir con **Aguja de Crochet N° 3** tejiendo 1 PC en cada P de base. Una vez tejido  $\frac{3}{4}$  del almohadón, colocar el relleno y terminar de tejer, luego rematar y prolijar con aguja lanera.


**DIAGRAMA 1**  
Frente y Dorso



**DIAGRAMA 2**  
Corazón



**DIAGRAMA 3**  
Sonrisa



**REFERENCIAS**

- ⊗ AM (Anillo Mágico)
- CAD (Cadena / Cadeneta)
- × MP (Medio Punto / Punto Bajo)
- ┆ MV (Media Vareta / Medio Punto Alto)
- ┆ V (Vareta / Punto Alto)
- ┆ VD (Vareta Doble / Doble Punto Alto)
- PC (Punto Corrido / Raso /Deslizado)
- ▶ NUDO DE INICIO

